


Configuração do e-mail de envio no sistema quando cliente utiliza OUTLOOK

Olá! Neste manual veremos como configurar o Outlook para utilização no sistema, vamos aos passos:


1º Passo: Com o e-mail logado procure na parte superior direita da tela um ícone de engrenagem:



2º Passo: Clique sobre ele e uma tela com algumas configurações aparecerá, desce até o rodapé dessa tela e clique sobre **Exibir todas as configurações do Outlook**:




3º Passo: Uma nova tela com várias opções será aberta. Nesta tela clique sobre **Email > Sincronizar email >** e selecione **SIM** em "**Permitir que aplicativos e dispositivos usem POP**":



4º Passo: Após fazer isso copie as informações que estão no quadro **Configuração SMTP** e clique em **SALVAR** no canto inferior esquerdo.

5º Passo: No sistema vá até as **Configurações > Configurações Globais > aba Email > aba Configurações do Email**:



6º Passo: preencha as informações de acordo com o que verificamos anteriormente, preencha o SMTP que foi copiado, coloque seu e-mail e sua senha. Fica dessa forma:

Configurações Gerais

Pré Configurados

Servidor SMTP

Endereço de email

Senha

Porta

Forma de Envio

smtp.office365.com


tested123123@outlook.com

587

.NET

☒ Servidor precisa de autenticação para enviar emails

☒ Servidor utiliza SSL

 Testar Envio

Versão TLS

TLS

7º Passo: Depois de preencher tudo de acordo, só clicar em **Testar Envio** e informar algum outro e-mail para teste, se ele enviar está tudo certo.

Caso ocorra algum erro, faça logoff no e-mail e conecte novamente para ter certeza que a senha está correta. Veja também se a Microsoft não enviou nenhuma notificação de acesso a conta. Se sim, é necessário marcar lá que foi você conectando. Tente também apagar as configurações e preencher novamente.

Revision #3

Created Tue, Jun 16, 2020 5:23 PM by João Pedro

Updated Tue, Sep 1, 2020 7:40 PM by João Pedro