

Configurações do Servidor IMAP

Para realizar a Configuração do Email, para leitura de emails recebidos, siga os seguintes passos.

Menu de Acesso: Configurações > Configurações Globais. Na aba Email, selecione a aba Monitoramento (Caixa de Entrada)

try Configurações Globais

Email Geral Numeração Condicional Ordem de Serviço Financeiro Estoque Cupom Fiscal Pré-Venda/Comanda/Delivery Emissão Nota/Movimento E-Commerce

NFe NFCe CTe CTe OS NFSe MDFe Boletos Pedido Ordem de Serviço Movimento Servidor Monitoramento (Caixa de Entrada)

Pré Configurados: Gmail

Filial: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR A FILIAL

Servidor IMAP: imap.gmail.com

Porta: 993 ☒ Utiliza SSL

Endereço Email:

Senha:


Testar Comunicação

Código	Filial	Servidor IMAP	Porta	Utiliza SSL	Endereço de Email	Desativada?
--------	--------	---------------	-------	-------------	-------------------	-------------

Desativar Conta

- Na opção **Pré Configurados**, verifique se o Servidor IMAP que utiliza está na lista, e selecione-o caso exista. Caso contrário, preencha os campos **Servidor IMAP**, **Porta** e **Utiliza SSL** manualmente.
- Selecione a **Filial** a qual pertence o endereço de e-mail que será configurado.
- Informe o **Endereço de Email**.
- Informe a **Senha** de login do Email.

Após o preenchimento dos campos, clique no Botão "**Testar Comunicação**", para garantir que os dados informados estão corretos. Se ocorrer algum erro, será exibido um aviso.



Se aparecer a mensagem acima, a comunicação ocorreu com sucesso, e poderá ser utilizada pelo sistema.



Clique no botão para inserir a Conta de Email configurada.

Ao realizar a **primeira consulta**, será considerado como data inicial, **o dia anterior a data atual**.

Após 30 dias, os e-mail's serão excluídos automaticamente do sistema.

Revision #4

Created Mon, Sep 10, 2018 7:27 PM by Diego Ritt

Updated Fri, Jun 26, 2020 12:06 PM by Diego Ritt