

Configurando regras no firewall windows

- Adicionando Regra de Entrada


Adicionando Regra de Entrada

Regras de entrada são regras de entrada de conexão que são de fora para dentro.




Posso ter tanto uma regra liberando a entrada ou bloqueando.

Informações básicas sobre a configuração caso de duvida consulte o tio Google para mais detalhes.

1 - Abra a tela de configuração - Firewall com Segurança



2 - Em regras de entrada, vou em nova regra.



Assistente para Nova Regra de Entrada

Selecione o protocolo TCP e preencho com a porta (63350) padrão usada na configuração do APP, depois clico em 'Avançar'.

Protocolo e Portas

Especifique os protocolos e as portas a que a regra se aplica.

6 - Na próxima página vou selecionar o que eu quero fazer com o programa.

Assistente para Nova Regra de Entrada

Tenho 3 opções para fazer com esse programa ou porta.

Ação

Especifique a ação executada quando uma conexão atender às condições especificadas na regra.

A - Permitir a conexão = Liberar acesso para as pessoas que estão fora do meu computador.

Etapas:

- Tipo de regra
- Programa
- Protocolo e Portas
- Ação
- Perfil
- Nome

Que ação deve ser tomada quando uma conexão corresponde às condições especificadas?

☒ Permitir a conexão

Isso inclui conexões protegidas com IPsec bem como as sem essa proteção.

☐ Permitir a conexão, se for segura

Isso inclui conexões que foram autenticadas usando IPsec. As conexões serão protegidas por meio de uso das configurações nas regras e propriedades IPsec no nó Regra de Segurança de Conexão.

☐ Bloquear a conexão

Personalizar...

C - Bloquear a conexão = Bloquear para qualquer tipo de acesso, de pessoas de fora.

7 - No Perfil devo selecionar a qual tipo de rede a regra deve ser aplicar.

Por padrão já vem todas selecionadas, caso eu não saiba qual tipo devo usar, não faço alteração, clico em 'Avançar'.

8 - Para finalizar devemos preencher um nome para essa nossa regra e concluir.