

Reinstalação

- Instalação do SQL Server
- Atualizador

Instalação do SQL Server

A versão que será instalada do SQL Server depende da versão do Windows do cliente.

- **Windows 7** será utilizado o SQL Server 2014 Express. É necessário escolher a versão compatível com a arquitetura do computador do cliente (x86 ou x64), a opção será uma das duas que estão na imagem abaixo.

<input checked="" type="checkbox"/>	Express 32BIT\SQLEXPR_x86_PTB.exe	183.3 MB
<input type="checkbox"/>	Express 64BIT\SQLEXPR_x64_PTB.exe	215.7 MB

Para esta instalação serão utilizadas as configurações padrões do instalador, a única alteração necessária é em relação ao login, que deve ser selecionado a opção "Autenticação Mista" com a senha "notafiscal"

- **Para versões mais atuais do Windows** será utilizado o SQL Server 2017 Express. Para esta instalação, dentre as três opções disponíveis no instalador, será utilizada a instalação básica.

Para confirmar a instalação da ferramenta, acesse *Windows+R > services.msc* e procure o serviço do SQL Server, se não estiver lá, é porque não foi instalado corretamente.

Atualizador

Atualizador


Baixe a versão estável ou instável do sistema, coloque na pasta do sistema e extraia, sem excluir o arquivo rar, ele será utilizado para verificar a versão do sistema.

A versão padrão utilizada na instalação é a estável, a versão instável é utilizada em instalações somente em situações específicas.

Dentro da pasta AtualizacaoSistema tem um arquivo executável que irá abrir um ícone na barra de ferramentas, ao clicar duas vezes no ícone, o atualizador abrirá.

Dentro do atualizador:

1. Entrar na aba Comandos, e na opção Restaurar Banco, clicar na lupa e selecionar o arquivo de backup que foi passado para a máquina do cliente



Restaurar Banco

Restaura o Banco de Dados com arquivo de Backup selecionado, e com o nome e o caminho definido nas Configurações

Caminho Arquivo

Executar

2. Após selecionar o arquivo, clicar em Executar e aguardar a mensagem "Restauração do Banco de Dados bem sucedida"
3. Voltar para a aba "Atualização"
4. Marcar "Criar Atalhos do Sistema"
5. Iniciar Atualização

Ao iniciar a atualização é possível que o Windows solicite permissão para executar o Prompt de Comando