

Configuração de Rede - Cliente

Passo a passo para configurar a máquina cliente

Requisito: a máquina servidor e a máquina cliente devem estar com conexão cabeada

Conexão com o cliente e instalação da Assistência Segura

Instalação da Assistência Segura

1º Passo


Criar pasta C:\TryNFe

2º Passo

Projeto Repositório

1. **Baixe** o arquivo Repositorio.rar do nosso FTP: clique aqui para baixar .
2. **Extrair** o arquivo
3. **Entrar** no repositório de massas
4. **Executar** o ProjetoRepositório
5. **Permissões na Máquina Servidor:** Na pasta **Cliente** e pasta **Servidor** irá fazer o compartilhamento da pasta, vá em propriedades da pasta > compartilhamento > Compartilhamento de Arquivos e Pastas para Rede > Compartilhar > todos > compartilhar > aplicar > fechar.

6. **Insira o caminho da pasta Cliente** , defina as propriedades da pasta no servidor, ou simplesmente coloque o nome do computador servidor, informações apresentadas nas propriedades do computador. Para localizar o caminho da pasta Cliente vá até o servidor e abra as propriedades da pasta, clique na aba compartilhamento e copie o **Caminho de Rede** , neste exemplo o caminho de rede seria **\\JOAO-PEDRO\Cliente**. Este caminho devo informar no campo **Caminho do Servidor** dentro do Repositório no **PC Cliente** conforme a segunda imagem (o "servidor" na segunda imagem é apenas para exemplificar).




7. **Salvar as configurações** e aguardar a mensagem de "Configurações salvas com sucesso"
8. Após a mensagem de Concluído na parte de baixo do ProjetoRepositório, vá com a barra de rolagem até a parte de baixo e verifique se o último arquivo é "AberturaOrdemServicoMaquinasEquipamentos.txt ACBrFramework.Net.dll", depois disso, ou da mensagem "Arquivo não encontrado", pode fechar a ferramenta.

A pasta C:\TryNFe agora terá um repositório de pastas e uma pasta Cliente.



9. Abra uma pasta cliente e crie um atalho na área de trabalho do **TryERP** que se encontra dentro dela, após isso vá nas propriedades deste atalho e informe o caminho a seguir em **Destino** , basta copiar e colar.

C:\TryNFe\Repositorio\ProjetoRepositorio.exe C:\TryNFe\Cliente\TryERP.exe

Fica desta forma:



10. É possível que o atalho perca o ícone do sistema, se isso ocorrer basta abrir as propriedades do atalho novamente e clicar em **Alterar Ícone** . Localize o mesmo dentro da pasta **Cliente** > **Recursos** :



3º Passo

Verifique se a rede que o cliente utiliza está configurada como Doméstica/Privada

As funções de compartilhamento não funcionam em redes públicas

Abrir Central de Rede e Compartilhamento, normalmente a configuração atual aparece na primeira tela, mas caso seja necessário, entre em Alterar Propriedades da Conexão.

Finalização

1. **Executar o sistema** com o Shift pressionado
2. As **configurações** do banco de dados irão abrir, insira as configurações do banco:
 1. Nome do banco: TryNFeOnline
 2. Caminho do banco: NOME_PC_SERVIDOR\SQLEXPRESS
 3. Desmarcar Autenticação Integrada

4. Usuário: sa
5. Senha: nota fiscal

3. **Entre** no sistema e confira:

1. Se a consulta de notas está funcionando normalmente
2. Se o sistema está em produção

Após a conclusão dos 3 passos, a configuração é realizada.

Revision #19

Created Sat, Aug 25, 2018 11:20 AM

Updated Tue, Feb 13, 2024 2:31 PM by Danieli